

GUÍA RÁPIDA CON UN EJEMPLO

Tu primer producto con su sitio en el almacén

Cuatro pasos con un turbo de ejemplo: crear el código, crear las ubicaciones, crear el producto y decir en qué balda está. Los dos primeros se hacen una vez; los dos últimos, con cada producto nuevo.

Cómo usar esta guía

Esta guía no es el manual: es un solo ejemplo, hecho de principio a fin en la aplicación y con las pantallas que vas a ver. Si lo sigues con tus datos, al acabar tendrás tu primer producto con su sitio exacto en el almacén.

Qué necesitas

- Entrar como **administrador** de la empresa. Otros roles pueden hacer parte de los pasos; el capítulo 1 dice cuáles.
- Un almacén. En el ejemplo se llama «Nave de la guía»; en tu empresa será el tuyo, normalmente el «Almacén Principal».
- Los nombres del ejemplo son inventados: cámbialos por los tuyos.

Los cuatro pasos

1. **Crear el tipo de código** (capítulo 2). Una vez por empresa.
2. **Crear las ubicaciones** (capítulo 3). Una vez por almacén, y cuando la nave crezca.
3. **Crear el producto** con su código (capítulo 4). Con cada producto nuevo.
4. **Decir dónde está** (capítulo 5). Con cada producto nuevo.

El capítulo 6 comprueba que todo ha quedado bien, y el 7 cuenta lo que viene después y dónde lo explica el manual completo.

Cómo se nombran las pantallas

Cuando la guía te manda a un sitio de la aplicación lo escribe así: **Configuración › Trazabilidad › Códigos**. Se lee «pantalla del menú › apartado › pestaña». Los textos que verás tal cual en la pantalla van entre comillas, como «Añadir a Almacén».

Los recuadros

TRUCO

Un atajo o una forma más cómoda de hacer lo mismo. Si te lo saltas, no pasa nada.

OJO

Algo que sorprende o que se hace mal a menudo. Estos conviene leerlos.

PARA TU ASESOR

El detalle técnico o contable. Se puede saltar sin perderse nada.

Índice

Los capítulos están en el orden en que vas a necesitarlos: primero entender, luego poner en marcha, después el día a día — el tuyo desde la oficina y el de tus técnicos desde el móvil — y al final los apéndices para cuando algo se tuerce.

Los cuatro pasos, con un ejemplo

1. El ejemplo: un turbo en la balda Z01-E02-B03	4
Lo que vamos a hacer	4
Los datos del ejemplo	4
Cómo se lee un código de ubicación	4
2. Paso 1: crear el tipo de código	6
3. Paso 2: crear las ubicaciones	8
Los niveles	8
El asistente	8
4. Paso 3: crear el producto con su código	11
5. Paso 4: decir dónde está	14

Comprobarlo, y lo que viene después

6. Compruébalo	18
En la ficha del producto	18
En la ubicación	18
En los movimientos	19
La ayuda de cada pantalla	19
7. Y a partir de aquí	20
Preguntas rápidas	20

PARTE 1

Los cuatro pasos, con un ejemplo

Un taller que reconstruye turbos quiere saber en qué balda está cada uno. Estos son los pasos, en orden, con las pantallas que vas a ver.

- El ejemplo: un turbo en la balda Z01-E02-B03
- Paso 1: crear el tipo de código
- Paso 2: crear las ubicaciones
- Paso 3: crear el producto con su código
- Paso 4: decir dónde está

1. El ejemplo: un turbo en la balda Z01-E02-B03

Toda la guía sigue un mismo caso, de principio a fin: un taller que reconstruye turbos quiere saber en qué balda tiene cada uno. Si tu negocio es otro, cambia los nombres por los tuyos; los pasos son los mismos.

Lo que vamos a hacer

Cuatro pasos, en este orden, porque cada uno usa lo que deja el anterior:

- 1 **Crear el tipo de código.**
El taller quiere guardar la referencia que trae cada turbo del fabricante, así que crea un código «Referencia del fabricante». Se hace una vez.
- 2 **Crear las ubicaciones.**
Primero se dice cómo se llama cada escalón de la nave (zona, estantería, balda) y después el asistente crea todos los huecos de una vez. También se hace una vez, y se amplía cuando la nave crece.
- 3 **Crear el producto**
con su código. Con cada producto nuevo.
- 4 **Decir dónde está:**
en qué almacén, en qué ubicación exacta y cuántos hay ahí. Con cada producto nuevo; lo que llegue después entra con el albarán recibido.

Los datos del ejemplo

Paso	Qué se escribe
1. El código	Un tipo de código «Referencia del fabricante», que identifica al producto y lo pone la empresa
2. Los niveles	Zona (Z) › Estantería (E) › Balda (B)
2. Las ubicaciones	2 zonas, 3 estanterías en cada zona y 4 baldas en cada estantería: 32 ubicaciones
3. El producto	«Turbo reconstruido GT1749V», a 450 € más IVA, con la referencia del fabricante RF-1749-01
4. Dónde está	4 unidades en la balda Z01-E02-B03 del almacén «Nave de la guía»

Lo que se escribe en cada paso

Cómo se lee un código de ubicación

Z01-E02-B03 son tres trozos, uno por nivel y de fuera hacia dentro: la **zona 1**, la **estantería 2** de esa zona y la **balda 3** de esa estantería. El asistente compone los códigos con los prefijos que elijas; no hace falta escribirlos uno a uno.

OJO — QUIÉN PUEDE HACER CADA PASO

El paso 1, los niveles del paso 2 y los códigos del producto del paso 3 son configuración de la trazabilidad: los hace el administrador, o el rol al que se lo permitas con «Configurar la trazabilidad» en

Configuración › Trazabilidad › Permisos. Crear las ubicaciones pide «Ubicar y traspasar», que de entrada tienen todos los roles. Y poner la cantidad del paso 4 pide «Ajustar existencias y dar de baja piezas», que de entrada es solo del administrador.

2. Paso 1: crear el tipo de código

Un tipo de código es una clase de código que llevarán tus productos: la referencia del fabricante, el EAN de la caja, la referencia del proveedor. Se crea una vez y, a partir de ahí, la ficha de cada producto tiene un campo para él.

Ve a **Configuración > Trazabilidad > Códigos** y pulsa «Nuevo tipo de código». Se abre un asistente de seis pasos. Cada paso explica la decisión con un ejemplo, y todo se puede cambiar después.

Nuevo tipo de código

Cada paso explica la decisión y da un ejemplo. Todo se puede cambiar después.

1 Qué identifica — 2 Nombre — 3 Quién lo pone — 4 Unicidad — 5 Documentos — 6 Resumen

Un código identifica al producto o servicio, o bien a cada pieza física concreta. Elige qué va a identificar este tipo.

☒ **Un producto o servicio**
El mismo código para todas las unidades de ese producto o servicio. Ejemplos: la referencia interna, la referencia del proveedor o el EAN de barras.

☐ **Una pieza (número de serie)**
Un número de serie: cada unidad física tiene el suyo. Sirve para saber qué pieza exacta se ha entregado o reservado.

Cancelar Atrás Siguiente

Qué identifica. «Un producto o servicio» da el mismo código a todas las unidades de ese producto, que es lo que queremos. «Una pieza (número de serie)» es para cuando cada unidad lleva el suyo, y lo cuenta el manual completo.

El tipo de código del ejemplo

Dónde: Configuración > Trazabilidad > Códigos > «Nuevo tipo de código».

- 1 Qué identifica:**
«Un producto o servicio». Pulsa «Siguiente».
- 2 Nombre:**
escribe «Referencia del fabricante». Es el nombre con el que lo verás en la ficha del producto y en los documentos.
- 3 Quién lo pone:**
«Lo pone la empresa», porque la referencia viene en la caja del turbo. Si quisieras que Facturauto numerase solo (TB-0001, TB-0002 y así), elegirías «Lo genera la aplicación».
- 4 Unicidad:**
deja encendido «Único en toda la empresa». Así dos productos no pueden tener la misma referencia.
- 5 Documentos:**
deja marcados los presupuestos, los albaranes y las facturas, o quita los que no quieras.

6 Resumen:

repasa lo elegido y pulsa «Crear tipo».

Resultado: «Referencia del fabricante» aparece en la lista de tipos de código, y la ficha de cada producto tiene desde ya un campo con ese nombre.

Nuevo tipo de código

Cada paso explica la decisión y da un ejemplo. Todo se puede cambiar después.

✓

 Qué identifica

2

 Nombre

3

 Quién lo pone

4

 Unicidad

5

 Documentos

6

 Resumen

El nombre con el que lo verás en la ficha del producto y en los documentos. Pulsa un ejemplo o escribe el tuyo.

Nombre del tipo de código

Referencia del fabricante

Referencia interna

Referencia del proveedor

EAN

Código de catálogo

Cancelar

Atrás

Siguiente

El nombre. Los botones de debajo son ejemplos que rellenan el campo de un toque; puedes escribir el tuyo.

Tipos de código						
Los tipos de código de tu empresa: cuáles son, quién los pone y en qué documentos se imprimen. «Referencia» es el código de siempre de tus productos.						
+ Nuevo tipo de código						
Nombre	Identifica	Quién lo pone	Unicidad	Se imprime en	Estado	Acciones
Referencia SKU	Producto o servicio	Lo pone la empresa	Puede repetirse	presupuestos, albaranes, facturas	Activo	
Número de serie	Pieza	Lo pone la empresa	Único Obligatorio en la pieza	presupuestos, albaranes, facturas	Activo	
Referencia del fabricante	Producto o servicio	Lo pone la empresa	Único	presupuestos, albaranes, facturas	Activo	

La lista de tipos de código. «Referencia» es el código de siempre de tus productos (el SKU) y ya venía creado. El nuevo sale con quién lo pone y en qué documentos se imprime.

TRUCO — ¿TE BASTA CON LA REFERENCIA DE SIEMPRE?

Si tus productos ya tienen un código que los identifica, el de siempre, este paso se puede saltar: «Referencia» es el primer tipo de código y ya existe. Crea uno nuevo solo si necesitas otro código además de ese, como aquí la referencia del fabricante.

3. Paso 2: crear las ubicaciones

Una ubicación es un hueco con nombre: la balda 3 de la estantería 2 de la zona 1. Primero le dices a Facturauto cómo se llama cada escalón de tu nave; después el asistente crea todos los huecos de una vez, numerados.

Los niveles

En **Configuración > Trazabilidad > Ubicaciones y etiquetas**, el recuadro «Niveles de ubicación» pide los escalones de fuera hacia dentro, cada uno con un prefijo corto. Para el ejemplo: Zona con Z, Estantería con E y Balda con B; el botón de ejemplo «Zona > Estantería > Balda» los rellena de un toque. Pulsa «Guardar niveles». Valen para todos los almacenes de la empresa.

FacturAuto ACME Servicios Cr... 12345678Z Única 2026 Actual RG

Empresa de prueba · todos los módulos activos · las facturas no se envían a la AEAT · puedes pagar ahora o esperar a enero Pasar a real o llámanos: 666 891 598

Trazabilidad

Cómo identifica tu empresa lo que vende y guarda, cómo se organiza el almacén, cómo entra y sale la mercancía, qué pasa con el material de los partes y quién puede hacer qué. Cada pestaña es una parte, y el botón ? explica la que tengas abierta.

Códigos Ubicaciones y etiquetas Recepción y entrega Partes de trabajo Permisos

Niveles de ubicación

Los escalones de tus almacenes, de fuera a dentro (pasillo > estantería > balda). Dan nombre a cada nivel y alimentan el asistente que crea las ubicaciones.

Cada nivel es un escalón del almacén, de fuera a dentro; por ejemplo, Zona > Estantería > Balda. El prefijo son las letras con las que empieza el código de ese nivel: con «Z», las zonas se llamarán Z01, Z02...

Zona > Estantería > Balda Pasillo > Estantería > Balda Sala > Armario > Cajón Nave > Fila > Hueco

	Nombre del nivel	Prefijo	
1.	Zona	Z	↑ ↓ 🗑️
2.	Estantería	E	↑ ↓ 🗑️
3.	Balda	B	↑ ↓ 🗑️

+ Añadir nivel

Ejemplo de ruta: Z01-E01-B01

Hasta 5 niveles. Guardar niveles

Siguiente paso: crear las ubicaciones. El asistente las crea todas de una vez con estos niveles; tú solo dices cuántas hay de cada uno. Crear las ubicaciones

Los niveles del ejemplo. El orden importa: el primero es el más grande. Con los niveles guardados, el recuadro ofrece el siguiente paso, «Crear las ubicaciones», que te lleva al almacén con el asistente abierto.

El asistente

También se llega por **Almacén > Ubicaciones**: eliges el almacén arriba y, si todavía no tiene ubicaciones, la pantalla enseña cómo empezar, con el botón «Abrir el asistente». En cualquier momento está también arriba, en «Asistente de ubicaciones». Pregunta en tres pasos, con los nombres de tus niveles.

Las 32 ubicaciones del ejemplo

Dónde: Almacén > Ubicaciones, con «Nave de la guía» elegido arriba > «Abrir el asistente».

Dónde:

en el almacén, empezando por la zona, que es la primera opción. Pulsa «Siguiente».

Cuántas:

2 zonas en el almacén, 3 estanterías dentro de cada zona y 4 baldas dentro de cada estantería. Debajo, «Así quedará» enseña el árbol que va a salir y el total: 32 ubicaciones.

Revisar:

repasa el resumen y pulsa «Crear 32 ubicaciones».

Resultado: 2 zonas, 6 estanterías y 24 baldas, cada una con su código, de Z01 a Z02-E03-B04.

Asistente de ubicaciones

Crea de una vez las ubicaciones del almacén, numeradas y siguiendo tus niveles, en tres pasos: dónde, cuántas y revisar.

✓ Dónde

2 Cuántas

3 Revisar

Para cada nivel, cuántas hay y cómo se numeran. Si no todas tienen el mismo número, por ejemplo cada zona con sus propias estanterías, crea aquí solo el primer nivel y después usa «Crear varias dentro» en el menú de cada una.

Zona

Se llamarán Z01, Z02

Cantidad de «Zona» en el almacén

2

Empieza en

1

El primer número. Para seguir una numeración que ya tienes, pon el siguiente.

Cifras

2

Con 2 cifras, Z01; con 3, Z001.

Estantería

Se llamarán E01, E02, E03

Crear también «Estantería»

☒

Cantidad de «Estantería» dentro de cada «Zona»

3

Empieza en

1

El primer número. Para seguir una numeración que ya tienes, pon el siguiente.

Cifras

2

Con 2 cifras, E01; con 3, E001.

Balda

Se llamarán B01, B02, B03, ..., B04

Crear también «Balda»

☒

Cantidad de «Balda» dentro de cada «Estantería»

4

Empieza en

1

El primer número. Para seguir una numeración que ya tienes, pon el siguiente.

Cifras

2

Con 2 cifras, B01; con 3, B001.

Cancelar

Atrás

Siguiente

El paso «Cuántas». Una fila por nivel, con tus nombres. «Empieza en» y «Cifras» ajustan la numeración: con 2 cifras sale Z01; con 3, Z001.

FacturAuto

ACME Servicios Cr...

12345678Z

32 ubicaciones creadas

Empresa de prueba

· todos los módulos activos · las facturas no se envían a la AEAT · puedes pagar ahora o esperar a enero

Pasar a real

Gestión de Almacén

Controla tus compras, movimientos de stock y reservas

Control de Stock

Almacenes

Ubicaciones

Piezas

Movimientos

Recuento

Valoración

Ubicaciones

Dónde está cada cosa dentro de cada almacén: pasillos, estanterías, baldas... Lo que entra sin colocar se queda en «Sin ubicar».

Leer QR

Etiquetas QR

Asistente de ubicaciones

Nueva ubicación

Nave de la guía

Zona > Estantería > Balda

Ubicaciones de Nave de la guía

Sin ubicar

Z01 Zona 1

Z01-E01 Estantería 1

Z01-E01-B01 Balda 1

Z01-E01-B02 Balda 2

Z01-E01-B03 Balda 3

Z01-E01-B04 Balda 4

Z01-E02 Estantería 2

Z01-E02-B01 Balda 1

Z01-E02-B02 Balda 2

Elige una ubicación

Elige una ubicación del árbol para ver lo que contiene.

El árbol del almacén. Cada ubicación con su código y su nombre. «Sin ubicar» ya estaba: la tiene todo almacén, recoge lo que no tiene sitio y no se puede borrar.

TRUCO — ZONAS QUE NO SON IGUALES

Si cada zona tiene un número distinto de estanterías, crea primero las zonas (en «Cuántas», apaga «Crear también» en los niveles de dentro) y después, en el menú de cada zona del árbol, usa «Crear varias dentro (asistente)». El manual completo lo cuenta en su capítulo 3.

OJO — REPETIR NO DUPLICA

Si una ubicación ya existe con el mismo código, el asistente se la salta. Puedes volver a lanzarlo para ampliar la nave sin miedo a repetir nada.

Guía rápida de trazabilidad · Facturauto

10

4. Paso 3: crear el producto con su código

El producto se crea como siempre. La diferencia es que ahora la ficha trae un campo por cada tipo de código de la empresa, y ahí va la referencia del fabricante.

El turbo del ejemplo

Dónde: Productos › «Nuevo producto/servicio».

- 1 Nombre:**
«Turbo reconstruido GT1749V», con el tipo «Producto»: los servicios no van al almacén.
- 2 Precio:**
450. El IVA ya viene al 21 %.
- 3 Códigos:**
más abajo, la sección «Códigos» tiene el campo «Referencia del fabricante». Escribe RF-1749-01.
- 4 Pulsa «Crear producto»**
, arriba a la derecha.

Resultado: el producto existe, con su referencia del fabricante. Todavía no está en ningún almacén: eso es el paso 4.

FacturAuto ACME Servicios Cr... 12345678Z Única 2026 Actual RG

Empresa de prueba · todos los módulos activos · las facturas no se envían a la AEAT · puedes pagar ahora o esperar a enero ⏏ Pasará a real ☎ o llámanos: 666 891 598

← **Nuevo producto/servicio** ACME Servicios Creativos Cancelar Crear producto

Información básica

Nombre: Turbo reconstruido GT1749V Tipo: Producto

Descripción: Descripción del producto o servicio

Imagen

Imagen del producto

Arrastra una imagen o haz clic para seleccionar
JPEG, PNG, WEBP, JPG (máx. 5MB)

Precios

Precio: 450 % IVA: 21

El alta del producto. Arriba, el nombre y el tipo; debajo, los precios. «Crear producto» está siempre a mano en la cabecera.

FacturAuto ACME Servicios Cr... 12345678Z Única 2026 Actual RG

Empresa de prueba · todos los módulos activos · las facturas no se envían a la AEAT · puedes pagar ahora o esperar a enero ⏏ Pasará a real ☎ o llámanos: 666 891 598

← **Nuevo producto/servicio** ACME Servicios Creativos Cancelar Crear producto

Inventario

Unidad: Unidad

Cada unidad lleva número de serie (gestión por piezas) ☐

El stock se lleva pieza a pieza: al recibir se dan de alta los números de serie y en los documentos se elige la pieza. Solo si el stock actual está a cero.

Clasificación

Subcategoría: Sin subcategoría Referencia: Código o referencia

Códigos

Referencia del fabricante: RF-1749-01

Configuración adicional

☒ Activo
Este producto está disponible para su uso

La sección «Códigos». Un campo por cada tipo de código de la empresa, con su nombre. «Referencia», el código de siempre, sigue en «Clasificación».

OJO — LA UBICACIÓN SE DICE AL EDITARLO

Mientras creas el producto no se pregunta dónde está: primero tiene que existir. En cuanto lo guardes, ábrelo con «Editar» y sigue con el paso 4.

OJO — SI LOS CAMPOS DE CÓDIGO SALEN APAGADOS

Los códigos del producto son configuración de la trazabilidad. Si tu rol no tiene «Configurar la trazabilidad», los ves pero no los puedes cambiar, y un aviso encima lo dice. El producto se guarda igual; el código lo pone después quien tenga el permiso.

TRUCO — ¿CADA UNIDAD LLEVA NÚMERO DE SERIE?

Entonces enciende, en «Inventario», «Cada unidad lleva número de serie (gestión por piezas)». Cada unidad se da de alta con su número y su ubicación al recibir la mercancía, y el paso 4 solo asigna el producto al almacén. Para el ejemplo, déjalo apagado.

5. Paso 4: decir dónde está

Aquí se junta todo: el producto del paso 3, el almacén y la ubicación exacta que creaste en el paso 2. Se hace desde la ficha del producto, en «Stock por almacén».

Abre el producto con «Editar» y baja hasta **Inventario**, al recuadro «Stock por almacén». Pulsa «Añadir a Almacén» y aparece un recuadro con estos datos:

- **Almacén:** dónde está la mercancía.
- **Dónde está:** la lista trae las ubicaciones de ese almacén, las que creaste en el paso 2, con su código y su nombre. Viene elegida «Sin ubicar»: cámbiala por la buena.
- **Cantidad que hay ahí:** las unidades que hay en esa ubicación.
- **Stock mínimo y máximo:** para que avise cuando baje de uno o pase del otro. El máximo es opcional.

The screenshot shows the 'FacturAuto' application interface. At the top, there's a header with the company name 'ACME Servicios Cr...' and a date '2026 Actual'. Below that, a navigation bar contains icons for home, list, add, edit, and settings. The main content area is titled 'Editar producto/servicio' for 'Turbo reconstruido GT1749V'. It features a 'Unidad' dropdown menu with a list of locations including 'Sin ubicar', 'Z01 - Zona 1', and several sub-locations like 'Z01-E01-B01 - Balda 1'. To the right of the dropdown is a '+ Añadir a Almacén' button. Below the dropdown, there's a 'Cantidad que hay ahí' field set to 0, and fields for 'Stock mínimo' (0) and 'Stock máximo (opcional)'. A note at the bottom says 'Alerta cuando se exceda'.

La lista de «Dónde está». Son tus ubicaciones: las del almacén elegido, con su código y su nombre. Si el almacén todavía no tiene ninguna, solo sale «Sin ubicar», y el recuadro te lleva a crearlas con «Crear las ubicaciones».

Las 4 unidades del ejemplo

Dónde: Productos › Turbo reconstruido GT1749V › Editar › Inventario › Stock por almacén.

- 1 Pulsa «Añadir a Almacén».
- 2 Almacén:
«Nave de la guía».

- 3 Dónde está:**
«Z01-E02-B03 · Balda 3».
- 4 Cantidad que hay ahí:**
4. Stock mínimo: 1.
- 5 Pulsa «Añadir».**

Resultado: la tarjeta del almacén enseña el stock real, el disponible y el reservado y, debajo, «Dónde está»: Z01-E02-B03 con 4. Cada fila tiene sus botones para traspasar a otra ubicación y para recontar.

Stock por almacén

En qué almacenes está este producto, en qué ubicación exacta y cuánto hay en cada sitio.

+ Añadir a Almacén

+ Añadir a Nuevo Almacén

Elige el almacén y, dentro, la ubicación donde está el producto, con la cantidad que hay ahí. Si todavía no lo has colocado, déjalo en «Sin ubicar».

Almacén *

Nave de la guía (NAVE-GUIA)

Dónde está

Z01-E02-B03 · Balda 3

Las ubicaciones que creaste para este almacén en Almacén > Ubicaciones.

Cantidad que hay ahí

4

Queda anotada como existencias iniciales, con su movimiento. Déjala a 0 si la mercancía va a entrar con un albarán recibido.

Stock mínimo

1

Stock máximo (opcional)

Alerta cuando se exceda

Cancelar

+ Añadir

Antes de pulsar «Añadir». La cantidad es la de esa ubicación, no la de todo el almacén.

Stock por almacén

En qué almacenes está este producto, en qué ubicación exacta y cuánto hay en cada sitio.

+ Añadir a Almacén

Nave de la guía (NAVE-GUIA)

Editar

Stock real	Stock	Stock	Stock mínimo	Stock máximo
4	disponible	reservado	1	-
	4	0		

Dónde está

Poner cantidad en otra ubicación

Z01-E02-B03 Balda 3

4

↔

El producto, ya ubicado. El total del almacén es la suma de sus ubicaciones: Facturauto lo calcula solo.

OJO — SI ESTÁ EN MÁS DE UN SITIO

Con 4 turbos en Z01-E02-B03 y 2 en Z02-E01-B01, pon aquí los 4 y después, en la tarjeta del almacén, pulsa «Poner cantidad en otra ubicación» para los otros 2. No sumes a mano: cada ubicación lleva lo suyo.

TRUCO — SI LA MERCANCÍA TODAVÍA NO HA LLEGADO

Deja la cantidad a 0. El producto queda en el almacén, sin existencias, y la mercancía entrará con el albarán recibido, que también pregunta en qué ubicación se deja cada línea.

OJO — «TU ROL NO PUEDE PONER EXISTENCIAS A MANO»

Si la cantidad sale apagada con ese aviso, tu rol no tiene el permiso «Ajustar existencias y dar de baja piezas». Añade el producto al almacén a cero y deja que entre con el albarán recibido, o pídeselo al administrador.

PARA TU ASESOR

La cantidad no se escribe a pelo en el total: queda como un movimiento de ajuste manual, con el motivo «Existencias iniciales al añadir el producto al almacén», la ubicación, la fecha y el usuario. El stock del almacén es siempre la suma de sus ubicaciones.

PARTE 2

Comprobarlo, y lo que viene después

Dónde se ve que el ejemplo ha quedado bien, las dudas que salen al empezar y qué capítulo del manual completo leer después.

- Compruébalo
- Y a partir de aquí

6. Compruébalo

Tres sitios dicen dónde está el turbo: su ficha, la propia ubicación y los movimientos del almacén. Si los tres coinciden, el ejemplo está bien hecho.

En la ficha del producto

Abre el producto desde Productos, sin editarlo. La tarjeta «Dónde está» enseña, almacén por almacén, las ubicaciones con existencias y cuántas hay en cada una. Pulsa una ubicación y te lleva a ella.

Dónde está

Las ubicaciones del almacén donde hay existencias de este producto. Pulsa una para abrirla.

Nave de la guía

Z01-E02-B03 Balda 3

4

«Dónde está», en la ficha. Si el producto estuviera en varias baldas o en varios almacenes, saldrían todas, cada una con lo suyo.

En la ubicación

Al pulsar Z01-E02-B03 se abre **Almacén > Ubicaciones** con esa balda: dentro está el turbo, con sus 4 unidades. Es la misma pantalla que abre la etiqueta QR de la balda cuando se lee con el móvil.

FacturAuto

ACME Servicios Cr...
12345678Z
Única
2026 Actual
RG

Empresa de prueba

todos los módulos activos

las facturas no se envían a la AEAT

puedes pagar ahora o esperar a enero

Pasar a real

o llámanos: 666 891 598

Gestión de Almacén
Controla tus compras, movimientos de stock y reservas

Control de Stock
Almacenes
Ubicaciones
Piezas
Movimientos
Recuento
Valoración

Ubicaciones
Dónde está cada cosa dentro de cada almacén: pasillos, estanterías, baldas... Lo que entra sin colocar se queda en «Sin ubicar».

Leer QR
Etiquetas QR
Asistente de ubicaciones

+ Nueva ubicación

Nave de la guía
Zona > Estantería > Balda

Ubicaciones de Nave de la guía

Sin ubicar	...
Z01 Zona 1 Z01-E01 Estantería 1	...
Z01-E01-B01 Balda 1 Z01-E01-B02 Balda 2 Z01-E01-B03 Balda 3 Z01-E01-B04 Balda 4	...
Z01-E02 Estantería 2 Z01-E02-B01 Balda 1 Z01-E02-B02 Balda 2	...

Contenido de Z01-E02-B03

Producto	Cantidad	Acciones
Turbo reconstruido GT1749V	4	

La balda por dentro. Cada fila tiene su traspaso, por si el turbo cambia de sitio.

En los movimientos

Almacén › Movimientos apunta todo lo que entra, sale o cambia de sitio. Las 4 unidades del paso 4 están ahí: un «Ajuste manual» de +4, con el stock de antes y el de después, la ubicación y el almacén.

FacturAuto

ACME Servicios Cr...
12345678Z

Única

2026 Actual

RG

Empresa de prueba · todos los módulos activos · las facturas no se envían a la AEAT · puedes pagar ahora o esperar a enero

Pasar a real

 o llámanos: 666 891 598

Gestión de Almacén

Controla tus compras, movimientos de stock y reservas

Control de Stock

Almacenes

Ubicaciones

Piezas

Movimientos

Recuento

Valoración

Movimientos de Stock

Historial completo de todos los movimientos de almacén

Fecha	Tipo	Producto	Cantidad	Stock Antes	Stock Después	Ubicación	Documento
11/09/2026 15:35	Ajuste manual	Turbo reconstruido GT1749V	+4	0	4	Z01-E02-B03 Nave de la guía	AJUSTE
11/09/2026 02:06	Ajuste manual	Add-on personalizado (licencia - 558) SKU: LIC-PLU-558	+3	3	6	P01-E01-B01 Almacén Principal	AJUSTE
11/09/2026 01:51	Traspaso	Add-on personalizado (mes - 568) SKU: LIC-PLU-568	+1	3	2	Sin ubicar Almacén Principal	
11/09/2026 01:51	Traspaso	Add-on personalizado (licencia - 558) SKU: LIC-PLU-558	+3	6	3	P01-E01-B01 Almacén Principal	
11/09/2026 01:51	Ajuste manual	Add-on personalizado (licencia - 558) SKU: LIC-PLU-558	+3	3	6	P01-E01-B01 Almacén Principal	AJUSTE
11/09/2026 01:37	Traspaso	Add-on personalizado (mes - 568) SKU: LIC-PLU-568	+1	3	2	Sin ubicar Almacén Principal	
11/09/2026 01:37	Traspaso	Add-on personalizado (licencia - 558) SKU: LIC-PLU-558	+3	6	3	P01-E01-B01 Almacén Principal	
		Add-on personalizado (licencia - 558)				P01-E01-B02	

El movimiento del paso 4. Nada cambia en el almacén sin dejar su movimiento.

La ayuda de cada pantalla

El botón «?» de arriba explica la pantalla en la que estás. Al crear o editar un producto, en todas las pestañas de Almacén y en las de Configuración › Trazabilidad, además, enlaza esta guía.

Editar Producto/Servicio

- Modifica los datos del producto. Los cambios se aplican a futuros documentos.
- Los documentos ya emitidos conservan los precios originales.
- La gestión por piezas se activa si el producto no tiene existencias por cantidad, y solo se quita si no le quedan piezas en el almacén.
- En «Stock por almacén», «Añadir a Almacén» te pide la ubicación exacta donde está el producto, por ejemplo Z01-E02-B03, y cuánto hay ahí. Después cada almacén dice dónde está, con botones para traspasar y recontar.

Guía rápida en PDF: tu primer producto ubicado

La ayuda al editar un producto. Explica «Añadir a Almacén» y lleva a esta guía.

7. Y a partir de aquí

El turbo ya tiene su sitio. Esto es lo que harás a partir de ahora, las dudas que salen al empezar y dónde lo explica el manual completo.

Quieres	Se hace en	Manual
Cambiar de sitio lo que hay	Un traspaso, desde la tarjeta del almacén en la ficha del producto o desde la ubicación	Capítulo 3
Que la mercancía nueva entre con su sitio	El albarán recibido, que pregunta la ubicación de cada línea	Capítulo 3
Pegar la etiqueta QR en cada balda	El menú de cada ubicación, en Almacén › Ubicaciones	Capítulo 3
Llevar cada unidad con su número de serie	«Cada unidad lleva número de serie», en la ficha del producto	Capítulo 4
Que lo vendido salga del almacén	El albarán entregado o la factura, según elijas en Configuración › Trazabilidad	Capítulos 5 y 6
Contar lo que hay de verdad	Almacén › Recuento	Capítulo 7
Ver la referencia del fabricante en la lista de productos, y filtrar por ella	Configuración › Trazabilidad › Códigos › «Columnas de la tabla de productos»	Capítulo 2
Que un código salga en su propia columna en los documentos	El asistente del tipo de código, paso «Documentos»	Capítulo 2

Lo siguiente, y dónde está explicado

Preguntas rápidas

- ¿Y los productos que ya estaban en el almacén antes de crear las ubicaciones?**
Están en «Sin ubicar», con su cantidad: no se ha perdido nada. Lléalos a su balda con un traspaso, desde la tarjeta del almacén en la ficha del producto o desde «Sin ubicar» en Almacén › Ubicaciones.
- ¿Y si no sé en qué balda está?**
Déjalo en «Sin ubicar» al añadirlo al almacén. Cuando lo encuentres, un traspaso lo coloca.
- Me he equivocado de cantidad. ¿Cómo lo corrijo?**
En la tarjeta del almacén, en la fila de esa ubicación, «Recontar esta ubicación»: pones la cantidad buena y el motivo, y queda el movimiento.
- ¿Tengo que repetir los pasos 1 y 2 con cada producto?**
No. El tipo de código y las ubicaciones se crean una vez. Con cada producto nuevo, solo los pasos 3 y 4.
- En «Dónde está» solo me sale «Sin ubicar».**
Ese almacén todavía no tiene ubicaciones. Créalas con el paso 2 y aparecerán en la lista; el propio recuadro te lleva con «Crear las ubicaciones».

El manual completo está en [Documentación › Manual de trazabilidad \(PDF\)](#), y la ayuda «?» de Almacén y de Configuración › Trazabilidad lo enlaza, junto con esta guía.

Esta guía enseña el camino corto. El largo, con piezas, documentos, recuento y furgonetas, está en el manual de trazabilidad y almacén. Para todo lo demás, escríbenos.

Infomalena · Raúl García · Córdoba

raulgarcia@infomalena.info

www.infomalena.com · facturauto.com

Teléfono 666 891 598